Shamballa-Armband

Drucken Sie sich diese Anleitung aus und knüpfen Sie Ihr eigenes Armband.

Um ein Armband nach dieser Anleitung zu knüpfen benötigen Sie Folgendes:

- 1 Brett / Auflage mit jeweils einer Befestigung am oberen und unteren Ende
- Ca. 1-2mm starkes Band z.B. wie in dieser Anleitung – schwarzes Baumwollband (3 Stücke; 1 Aufreihfaden = ca. 60cm / 2 Knüpffäden = a 60cm)
- 14 runde ca. 8cm große Kugeln (Ihr Band muss durch das Loch passen)
- 4 Röhrchen / Quetschperlen / Hülsen oder Ähnliches



Schritt 1: Befestigen sie den Aufreihfaden an der oberen Seite Ihrer Auflage. Stecken Sie nun 13 Perlen auf das untere Ende des Bands und befestigen Sie auch die untere Seite am unteren Ende Ihrer Auflage

Tipp: Der Aufreihfaden sollte nicht aufliegen sondern mit Abstand zur Auflage befestigt werden.

Schritt 2: Legen Sie den 1. Knüpffaden unter den Aufreihfaden und knoten sie mit einem einfachen Knoten den Knüpffaden mit der Mitte an den Aufreihfaden.



Ziehen Sie diesen Knoten, ca. im oberen Drittel des Aufreihfadens fest zu.



Schritt 3: Nun folgt der erste halbe Quadratknoten. Dazu legen Sie das rechte Ende des Knüpffaden ein Stück unter den Aufreihfaden.

Ziehen Sie den rechten Knüpffaden (in Abbildung rot) weiter unter dem Aufreihfaden unten durch und legen Sie ihn dann über den kreuzenden linken (in Abbildung schwarz) Knüpffaden.

Nehmen Sie den linken (in Abbildung schwarz) Knüpffaden und legen Sie diesen über den Aufreihfaden und von oben durch die Schlaufe des rechten (in Abbildung rot) Fadens.





Ziehen Sie den halben Quadratknoten gleichmäßig fest.



Wiederholen Sie diesen Vorgang entgegengesetzt d.h.:
Um einen ganzen Quadratknoten zu bekommen müssen wir nun einen halben Quadratknoten gegen den zu vor geknüpften legen (sonst würde sich Ihr Armband anfangen zu drehen / neigen).
Fangen Sie also nun mit der linken (in der oberen Abbildung; schwarz) Knüpffaden an und legen Ihn unter den Aufreihfaden – über den kreuzenden rechten (in Abbildung rot).
Nehmen Sie den linken Knüpffaden und legen ihn von oben durch die Schlaufe des rechten.
Gleichmäßig fest ziehen – und fertig ist der erste Quadratknoten.



Wie viele Quadratknoten Sie jetzt machen – liegt an Ihnen – ich habe 2 Quadratknoten geknüpft.

Schritt 4: Schieben Sie die erste Perle an den Knoten und machen Sie einen weiteren, ganzen Quadratknoten.

Schritt 5: Binden Sie, nach der in Schritt 4 erklärten Art und Weise, alle 13 Perlen ein. Immer die gleiche Reihenfolge; **1 Perle – 1 Quadratknoten**

Schritt 6: Knüpfen Sie zusätzlich zu dem auf die letzte Perle folgenden Quadratknoten noch einen weiteren bzw. so viele das Sie ca. die gleiche Knotenlänge haben wie am Anfang des Armbandes.

Schritt 7: Nun können Sie das Armband aus dem Befestigungen lösen und es rund zusammenlegen.

Nehmen Sie die beiden Enden und stecken Sie entgegengesetzt durch die letzte Perle. (siehe Abbildung)

Schritt 8: Jetzt legen Sie sich das Armband ums Handgelenk und ziehen es an den beiden Enden zusammen bis es sitzt. Korrigieren Sie die Perle so dass Sie mittig sitzt und beide Enden in etwa gleich lang.

Öffnen Sie das Band soweit das Sie gerade eben gemütlich heraus kommen mit Ihrer Hand.

Jetzt haben Sie die Länge / Größe die Ihr Armband haben soll.

Schritt 9: Um die Perle einzubinden und dem Verschluss Wiederstand zu geben wird die 14te, letzte Perle ebenfalls mit Quadratknoten eingeknüpft.

Dazu legen Sie das Armband auf Ihre Auflage, schieben Sie den 2. Knüpffaden mittig darunter. Mit einem einfachen Knoten wird der Knüpffaden arretiert.

Schritt 10: Knüpfen Sie 1nen ganzen Quadratknoten vor und 2 ganze Quadratknoten hinter die Perle.

Knüpfen Sie so viele Knoten wie Sie möchten aber achten Sie darauf das beide Seiten in etwa gleich lang sind.

Zu guter Letzt;

Schritt 11: Stecken Sie beide Enden des letzten Knoten, unter den 13 Schmuckperlen, durch ein Röhrchen o.a. und knoten Sie zusammen. Schneiden Sie die Enden kurz ab und ziehen den Knoten so weit wie möglich an oder sogar ins Röhrchen.

Das Selbe machen Sie mit den Enden des letzten Knoten der Verschlussperle, so haben Sie die Bandenden kaschiert und zusätzlichen Schmuck am Armband.